

# Workshop Windows XP

## การสแกนภาพด้วยโปรแกรม Scanner and Camera Wizard

### วิธีการสแกนโดยการใช้ Scanner and Camera Wizard



#### รายละเอียดการใช้โปรแกรม

##### Microsoft Windows XP Home Edition

- ◆ Intel Pentium หรือ AMD 300 MHz ขึ้นไป
  - ◆ พื้นที่บนฮาร์ดดิสก์ 1.5 GB
  - ◆ แรม 128 MB ขึ้นไป
  - ◆ ซีดีรอม หรือดีวีดีรอม
- www.microsoft.com



1. เปิดโปรแกรมโดยคลิกปุ่ม Start แล้ว เลือก All Programs > Accessories > Scanner and Camera Wizard

ตามปกติเมื่อคุณซื้อสแกนเนอร์มาสักเครื่อง ในกล่องก็จะมีแผ่นซีดีไดรเวอร์สำหรับติดตั้งใช้งานและโปรแกรมสำหรับการสแกนแถมมาให้ด้วย สแกนเนอร์แต่ละค่ายก็จะมีโปรแกรมการสแกนเป็นของตัวเอง วิธีการใช้งานยากง่ายแตกต่างกันไป ซึ่งคุณต้องเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง


ถ้าคุณไม่ต้องการที่จะเรียนรู้วิธีการใช้โปรแกรมสแกนที่รู้จักหลากหลาย โดยเฉพาะในกรณีที่คุณใช้สแกนเนอร์ของหลายค่าย คุณอาจเลือกใช้โปรแกรม Scanner and Camera Wizard ที่ติดตั้งมาพร้อมกับระบบ Windows XP ที่ใช้งานได้สะดวกง่ายดาย เพียงไม่กี่ขั้นตอนคุณก็สามารถสแกนภาพได้สำเร็จ



2. โปรแกรมจะตรวจสอบหาสแกนเนอร์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ให้คุณคลิกปุ่ม Next



3. ในขั้นตอนนี้ให้คุณเลือกประเภทของการสแกน ดังนี้

- Color picture : เมื่อสแกนออกมาจะได้สีเหมือนของเดิม



- Grayscale picture : ใช้สำหรับสแกนภาพขาว-ดำ เมื่อสแกนออกมาโปรแกรมจะตัดสีส่วนทั้งหมดออกไป
- Black and white picture or text : ออปชันนี้จะทำให้ได้ภาพขาว-ดำที่มีเพียง 2 สี ไม่มีโทนสีเทาหรือใช้สำหรับการสแกนข้อความ


- Custom : ออปชันนี้ใช้สำหรับกำหนดค่าด้วยตนเอง ถ้าคุณเลือก ออปชันนี้ให้คลิกที่ปุ่ม Custom settings ซึ่งคุณสามารถเลือกประเภทการสแกนได้ที่ช่อง Picture type ปรับแต่งแสงของรูปภาพได้ (Brightness-Contrast) รวมถึงกำหนดค่าความละเอียด (ResolutionDPI) ของภาพที่จะสแกน



ประเภทของไฟล์ที่ต้องการ และในช่องหมายเลข 3 ให้เลือกโฟลเดอร์สำหรับเก็บภาพที่จะสแกนปกติตามค่าเริ่มต้นโปรแกรมจะบันทึกภาพเก็บไว้ในโฟลเดอร์ My Pictures และจะสร้างโฟลเดอร์ตามชื่อที่คุณกำหนดไว้ในช่องหมายเลข 1 ให้โดยอัตโนมัติ หรือกำหนดด้วยตนเองโดยการคลิกปุ่ม Browse จากนั้น คลิกปุ่ม Next



4. จากนั้นคลิกปุ่ม Preview เพื่อดูตัวอย่างโปรแกรมจะตรวจจับขอบเขตของรูปภาพหรือเนื้อหาของสิ่งที่จะสแกน แล้วสร้างกรอบล้อมรอบส่วนที่จะสแกนให้อัตโนมัติ




10. ตอนนี้นูรูปที่สแกนได้จะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่คุณกำหนดแล้ว โปรแกรมจะเปิดโฟลเดอร์ดังกล่าวขึ้นมาให้คุณโดยอัตโนมัติ ถ้าต้องการสแกนภาพอื่นเพิ่มเติมให้คลิกลิงก์ Get pictures from camera or scanner เพื่อเริ่มต้นขั้นตอนเดิมอีกครั้ง **COM.THAI**

7. ในขั้นตอนนี้เรากรือให้โปรแกรมสแกนรูปภาพจนกว่าจะเสร็จสิ้น



### การสร้างขอร์ตคัตเรียกใช้งาน



คุณสามารถสร้างไอคอนเรียกใช้โปรแกรม Scanner and Camera Wizard วางไว้บนเดสก์ทอปเพื่อเลือกใช้ได้ง่ายโดยคลิกปุ่ม Start แล้วเลือกไปที่ All Programs > Accessories > Scanner and Camera Wizard จากนั้นคลิกขวาบนชื่อโปรแกรม Scanner and Camera Wizard แล้วเลือกคำสั่ง Send to > Desktop บนเดสก์ทอปจะปรากฏขอร์ตคัตสำหรับเรียกใช้งานโปรแกรม Scanner and Camera Wizard ให้เรียกใช้โดยสะดวกแล้ว



5. คุณสามารถปรับขนาดขอบเขตที่จะสแกนได้ โดยการคลิกลากปุ่มสี่เหลี่ยมที่มุมหรือที่เส้นประตรงขอบ หลังจากนั้นให้คลิกปุ่ม Next

6. ให้คุณป้อนชื่อไฟล์ภาพที่จะสแกนในช่องหมายเลข 1 ในกรณีที่คุณสแกนหลายภาพ คุณสามารถตั้งชื่อเพียงครั้งเดียว จากนั้นภาพอื่นๆ ที่สแกนต่อมาในภายหลังจะมี หมายเลขเพิ่มเติมเข้าไปหลังชื่อไฟล์ ดังในตัวอย่าง กำหนดชื่อไว้ว่า Cats ภาพที่สแกนได้ในครั้งแรกนี้จะได้ไฟล์ที่มีชื่อว่า Cats.jpg แต่สำหรับภาพอื่นๆ หลังจากนั้นจะมีชื่อ Cats001.jpg, Cats002.jpg, Cats003.jpg ....

สำหรับช่องหมายเลข 2 ให้คุณกำหนด

8. เมื่อสแกนเสร็จแล้ว โปรแกรมจะแสดงออปชันให้คุณเลือก ค่าเริ่มต้นจะเลือกไว้ที่ Nothing... แล้วคลิกปุ่ม Next

9. ขั้นตอนสุดท้ายก็คือ คลิกปุ่ม Finish